

# Prise en charge sur le plateau technique des patients porteurs de BHRé hospitalisés en SSR

*Le portage d'une BHRé ne doit pas être un frein à la prise en charge du patient.  
Ne pas le confiner dans sa chambre.*

## ! Questions préalables à se poser :

- Contexte de la structure ?
- Existence d'une EOH locale ?
- Niveau de formation de l'équipe de rééducation à l'hygiène ?
- Consommation de PHA sur le plateau technique ?
- Caractéristiques cliniques du patient ?
- Information et niveau de connaissance du patient ?
- Éducation du patient ?



Patient porteur de BHRé

### Éducation du patient par le rééducateur

- À la désinfection des mains par friction avec PHA dès l'arrivée sur le plateau puis avant et après l'utilisation des machines ou petit matériel...
- À la désinfection des matériels de rééducation utilisés (machine, petit matériel,...)



Rééducateurs

• **Rééducateur identifié** pour le patient porteur de BHRé (un seul rééducateur le prend en charge, mais le rééducateur peut prendre d'autres patients en charge)

• **Marche en avant** si possible (prise en charge du patient porteur après les patients non porteurs)

• **Utilisation de matériel dédié ou désinfectable** si possible (notamment pour la psychomotricité et l'ergothérapie)

• **Vérification de l'intégrité du matériel** : un matériel abîmé est difficilement nettoyable (anfractuosités)



Salle de rééducation

### Modalité du bionettoyage selon la procédure habituelle

- **Sols et surfaces hautes** :  
- bionettoyage quotidien
- **Machines et autre matériel de rééducation** :  
- bionettoyage avant et après chaque utilisation et si souillures visibles (cf. procédures disponibles)  
- par le rééducateur ou le patient

### Mise à disposition du matériel et produits nécessaires

- Matériel dédié
- Lingettes détergentes désinfectantes
- PHA pour la friction des mains après bionettoyage



Autres patients

### Éducation des patients à l'hygiène des mains par friction avec du PHA\* et à la désinfection des matériels de rééducation utilisés

\*dès l'arrivée sur le plateau puis avant et après l'utilisation des machines ou petit matériel